



RHV GRAFFITI REMOVER ECO+ GEL

Geelimäinen graffitinpuhdistusaine,
merkitty Bra Miljöval -ympäristömerkillä

Yhteystiedot

✉ myynti@rhv.fi

☎ +358 10 328 5250

📍 Piiskakuja 5, 20380 Turku

🌐 www.rhv.fi

Tuotteen valmistaja:

- MPE INTERNATIONAL AB

Maahantuoja

- DEMOCOL OY RHV-Tukku

Suojavarusteet

Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsineitä, työvaatteita ja riittämättömän ilmanvaihdon tapauksessa maskia, jossa on yhdistelmäsuodatin A2P Class 2/3 Brown/White.

Tuote

RHV Graffiti Remover Eco+ Gel on erittäin tehokas geelimäinen graffitinpoistoaine, joka poistaa graffitit tehokkaasti. RHV Graffiti Remover Eco+ Gel ei vahingoita alumiinia.

Ominaisuudet

Pakkauskoot: 500 ml, 10 litraa tai 25 litraa, kanisteri
Säilytys: Pakkaselta suojattuna alkuperäispakkauksessa
Annostus: Tiiviste
pH-arvo: Neutraali
Kulutus:

- Ei-huokoinen pinta: 0,1–0,15 L/m²
- Huokoinen pinta: 0,2–0,3 L/m²
- ADR: Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tie- tai rautatiekuljetuksessa

Toteutus

Graffitin poisto ajoneuvojen sisältä:

Levitä RHV Graffiti Remover Eco+ Gel liinalla tai harjalla suoraan graffitin päälle. Käsittely pinta sieneillä tai harjalla, kunnes graffiti liukenee. Pyyhi pinta puhtaalla liinalla ja huuhtelee vedellä. Toista käsittely tarvittaessa. Sitkeisiin varjoihin suosittelemme RHV Vega -varjopoistoaainetta. Vaikutusaika lakatuilla pinnoilla: 5–30 min.

Graffitin poisto ajoneuvojen ulkopinnoilta:

Levitä RHV Graffiti Remover Eco+ Gel harjalla graffitin päälle ja hankaa, kunnes graffiti irtaa. Huuhtelee pinta korkeapainepesurilla. Toista käsittely tarvittaessa. Vaikutusaika lakatuilla pinnoilla: 5–30 min.

Graffitin poisto huokoisilta pinnoilta:

Levitä tuote harjalla, telalla tai korkeapainesuihkulla ja hankaa graffitia harjalla. Anna vaikuttaa 10–30 minuuttia. Huomioi, että paksu maalikerros tai kylmä ja kostea sää saattaa edellyttää pidempää vaikutusaikaa. Huuhtelee pinta korkeapainepesurilla. Suositeltava huuhtelulämpötila ja -paine: 90°C / 90–150 bar. Säädä arvot aina pintatyyppin mukaan. Jäljelle jäävät varjot voidaan poistaa RHV Vega- tai RHV Indus -tuotteella, mikäli pinta kestää käsittelyn. Huuhtelee huolellisesti käsittelyn jälkeen.

⚠ Tee aina pieni testikäsittely ennen varsinaista puhdistusta varmistaaksesi, ettei alusta vahingoitu.